


Schnittstelleninformationen

DERENDINGER

1.	 Derendinger Katalog und eShop	2
1.1	Grundeinstellungen in Loco-Soft	2
1.2	Übernahme von Arbeiten und Ersatzteilen in den Auftrag	4

1. Derendinger Katalog und eShop

Über die Schnittstelle zum Derendinger Katalog importieren Sie schnell und zuverlässig fahrzeugspezifische Ersatzteile aus dem eShop in Ihren Loco-Soft-Auftrag. Über einen direkten Sprung in den HaynesPro-Shop finden Sie darüber hinaus die passenden Arbeitsrichtzeiten und übernehmen diese unkompliziert in den Auftrag.


Für die Einrichtung der Derendinger Katalog und eShop Schnittstelle benötigen Sie eShop-Zugangsdaten (Kundennummer, Benutzername sowie Passwort).

1.1 Grundeinstellungen in Loco-Soft

Zur Einrichtung der Derendinger Schnittstelle starten Sie zunächst **Pr. 296**.


Wählen Sie dort die Option **„Auftrags-Übergabe-Pfade und Einstellungen“** und bestätigen mit **>OK (Enter)<**.

Es öffnet sich die Liste der möglichen Schnittstellen zur Übernahme von Arbeiten und Ersatzteilen.




Aktivieren Sie die Option **„alle“**, um sich auch die bisher noch nicht genutzten Schnittstellen anzeigen zu lassen.

Markieren Sie in der Liste **„Derendinger Katalog und eShop“** und bestätigen mit **>Bearbeiten (F5)<**.




Loco-Soft öffnet die Einstellungen für die Derendinger Katalog und eShop Schnittstelle.



Legen Sie hier fest, dass die Schnittstelle in Ihrem Hause genutzt werden soll. Falls es die am häufigsten genutzte Schnittstelle ist, aktivieren Sie die Option **„dito, und ist der Standardimport (Quickimport)“**, um den Import später in Aufträgen mit dem -Symbol zu starten.

Für die Derendinger Katalog und eShop Schnittstelle müssen nun die entsprechenden Zugangsdaten hinterlegt werden. Fahren Sie dazu mit **>Bearbeiten (F7)<** fort.

Aktivieren Sie mit einem Haken den Anbieter „**Derendinger Katalog und eShop**“. Zur Hinterlegung der Zugangsdaten gelangen Sie mit  unten rechts.



1 Legen Sie einen Namen für das „**Profil**“ fest. Dieser ist frei wählbar.

2 Hinterlegen Sie Ihre „**Kundennummer**“, den „**Benutzername**“ und das „**Passwort**“. Es handelt sich um die gleichen Zugangsdaten, die Sie auch für die Anmeldung im **Derendinger Katalog und eShop** verwenden.

3 Zugangsdaten für sämtliche Mitarbeiter hinterlegen

4


Mit der Option **3** „**Zugangsdaten für sämtliche Mitarbeiter hinterlegen**“ haben Sie die Möglichkeit, die Schnittstelle mit den angegebenen Zugangsdaten für alle Mitarbeiter freizugeben. Anderenfalls muss der Webservice für jeden Mitarbeiter einzeln aktiviert, also jeweils ein Profil wie hier beschrieben, angelegt werden.

Speichern Sie die Hinterlegungen mit **4** **>OK, Zugangsdaten speichern (Enter/F2)<** und verlassen die Liste der Webservices anschließend mit **>OK, Einstellungen speichern (Enter)<**.

Falls nötig nehmen Sie mit **>🔧 (F15)<** noch Anpassungen an der Zuordnung der Berechnungsarten vor.

Unter „**Sondereinstellungen**“ legen Sie zudem fest, ob die Hersteller- oder Händlerartikelnummern übernommen werden sollen und welche Verkaufspreise, entweder aus Loco-Soft oder Derendinger, Vorrang haben.

Speichern Sie die Einstellungen mit **>OK (Enter)<**.



Dieses System wird in meinem Hause genutzt nein ja, und die Einstellungen bei jedem Aufruf anzeigen ja, und zwar ohne weitere Abfragen während des Imports dito, und ist der Standardimport (Quickimport)

Pfade
 Import PC-System-Temporärpfad
 Export entfällt
 Ausführung <Zugangsdaten mit F7 hinterlegen>

Einstellungen für Import von Arbeiten
 -> LOCO-SOFT-Arb-Art
 -> LOCO-SOFT-B-Art


Einstellungen für Import von Ersatzteilen
 entfallen

Sondereinstellungen
 nach erfolgtem Import soll stets eine Diskrepanz/Tätigkeitskontrolle erfolgen


1.2 Übernahme von Arbeiten und Ersatzteilen in den Auftrag

Sobald die Derendinger Katalog und eShop Schnittstelle aktiviert ist, starten Sie diesen aus einem Loco-Soft Auftrag oder Kostenvoranschlag heraus und übermitteln die relevanten Fahrzeugdaten. Stellen Sie im Derendinger Katalog die benötigten Ersatzteile und Arbeitswerte wie gewohnt zusammen und übernehmen diese anschließend ganz bequem in Ihren Loco-Soft Auftrag oder Kostenvoranschlag.

Starten Sie zunächst **Pr. 211** und eröffnen einen neuen Auftrag oder rufen einen bereits vorhandenen Auftrag auf. Alternativ legen Sie in **Pr. 214** einen Kostenvoranschlag an. Wechseln Sie in den **Tab „Arbeiten“** und klicken auf **>Importe (F19)<**, um die Schnittstelle zum Derendinger-Katalog zu starten. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, die Schnittstelle mit dem 🚗 - Symbol zu starten, sofern Sie in **Pr. 296 „Derendinger Katalog und eShop“** als Standard (Quickimport) definiert haben.




Loco-Soft öffnet eine Liste der Schnittstellen, die in Ihrem Unternehmen aktiviert wurden, um Arbeiten und Ersatzteile zu übernehmen. Wählen Sie **„Derendinger Katalog und eShop“** aus und bestätigen mit **>OK (Enter)<**.



Öffnen Sie den Derendinger Katalog mit **>OK (Enter)<** und **>OK, Schnittstelle ausführen (Enter)<**.

Loco-Soft stellt jetzt eine Verbindung zum Webservice her, übermittelt die Fahrzeugdaten und öffnet den Derendinger Katalog in Ihrem Webbrowser. Bitte beachten Sie, dass bei jedem Aufruf der Schnittstelle ein neues Fenster oder ein neuer Tab im Webbrowser geöffnet wird.


Die folgende Hinweismeldung muss geöffnet bleiben, bis Sie die erforderlichen Arbeiten und Ersatzteile im Derendinger Katalog zusammengestellt haben.





Achtung: Wenn die Meldung versehentlich geschlossen oder zu früh bestätigt wird, muss die Schnittstelle, wie zuvor beschrieben, erneut gestartet werden, um eine neue Verbindung herzustellen.

Loco-Soft überträgt nun die VIN und die Stammmnummer des im Auftrag befindlichen Fahrzeugs, damit im eShop die passenden Teile angezeigt werden können.

Klicken Sie auf **>Suchen<** um die Teilesuche zu starten.



Auf dem Tab „Quick Click“-Suche können Sie die gewünschte Teilekategorie wählen, für die die Artikel angezeigt werden sollen. Markieren Sie diese mit einem Häkchen und klicken auf **>Artikel anzeigen<**.



Suchen Sie nun die passenden Teile heraus und übernehmen diese mit der gewünschten Menge mit Klick auf den Einkaufswagen in Ihren Warenkorb.

Für die Übernahme von passenden Arbeitsrichtzeiten klicken Sie auf den Tab „HaynesPro“.

Mit Klick auf **>Hier geht es zum HaynesPro<** gelangen Sie per Quersprung in den HaynesPro Shop.

Auch hier werden die entsprechenden Fahrzeugdaten aus Ihrem Loco-Soft Auftrag mit übernommen.




The screenshot shows the HaynesPro WorkshopData interface. At the top, it displays the vehicle model: SKODA Octavia IV (NX) 2.0 TDI 2021. The main area is divided into sections: 'Wartungspläne' (Maintenance Plans), 'Fehlercodes' (Error Codes), and 'Am meisten verwendet' (Most Used). The 'Arbeitswerte' (Labor Values) section is highlighted with a red circle. Below it, a list of tasks is shown, including 'Allgemeine Arbeiten' (General Work), 'Luffilter' (Air Filter), 'Generator', 'Zusätzliche Wartungsarbeiten' (Additional Maintenance Work), 'Batterie' (Battery), 'Wasserpumpe' (Water Pump), 'Zylinderkopf' (Cylinder Head), 'Schwungrad' (Crankshaft), 'Kraftstofffilter' (Fuel Filter), 'Ölfilter' (Oil Filter), and 'Anlasser' (Starter). The 'Ölfilter' task is selected, showing a time of 1,10 and a green plus sign icon.

Wählen Sie z.B. für allgemeine Arbeiten den Punkt „**Arbeitswerte**“ und klicken in der Unterkategorie auf den Pfeil der gewünschten Arbeit. Mit Klick auf das „**Plus**“-Symbol wird die gewünschte Arbeitsrichtzeit mit in die Auswahl übernommen.



Sobald Sie die gewünschten Arbeiten ausgewählt haben, können diese mit Klick auf **>Zu Kostenvoranschlag hinzufügen<** übernommen werden.

The screenshot shows the 'Arbeitswerte' (Labor Values) screen. At the top, it displays the title 'Arbeitswerte' and a 'Drucken' (Print) button. Below the title, there is a summary of labor values: 'Arbeitswerte insgesamt' (Total Labor Values), 'ARBEITEN' (WORKS), 'GESAMTZEIT (STD.)' (TOTAL TIME (STD.)), and 'TEILE ERFORDERLICH' (PARTS REQUIRED). A green button labeled 'Zu Kostenvoranschlag hinzufügen' (Add to Cost Estimate) is highlighted with a red circle. Below the summary, there is a search bar and a 'Suche' (Search) button. The main area shows a list of tasks, including 'Allgemeine Arbeiten' (General Work), 'Motor', 'Schmiersystem' (Lubrication System), 'Kühlsystem' (Cooling System), 'Motorelektrik' (Motor Electronics), 'Starten und Laden' (Starting and Charging), 'Luftansaugung' (Air Intake), 'Kraftstoffanlage' (Fuel System), 'Auspuffanlage' (Exhaust System), 'Automatikgetriebe' (Automatic Transmission), 'Schallgetriebe' (Sound System), and 'Halbautomatisches Getriebe' (Semi-automatic Transmission). The 'Ölfilter' task is selected, showing a time of 1,10 and a red 'X' icon.

Es werden noch einmal alle ausgewählten Arbeiten aufgelistet. Übernehmen Sie diese mit Klick auf **>In den Webshop übernehmen<**.



Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten gesendet wurden.



Wechseln Sie zurück in den Derendinger Katalog und klicken für die Übernahme Ihrer ausgewählten Arbeiten und Ersatzteile auf **>Weiter zur Bestellung<** und **>Jetzt bestellen<**. Für die Übernahme des Warenkorbs in den Loco-Soft Auftrag wechseln Sie zurück zu Loco-Soft.


In Loco-Soft bestätigen Sie nun, die dort wartende Hinweismeldung mit **>OK, weiter (Enter)<**, um die Inhalte des aktuellen Warenkorbs abzurufen.

Hinweis

Für Ihre Bestellung wurde ein Browser-Fenster geöffnet. Nach Abschluss bitte bestätigen, wenn die Daten abgerufen und importiert werden können.

→ OK, weiter (Enter)

→ Abbruch, zurück (Esc)



Falls Ersatzteile übertragen wurden, die keinen ausreichenden Bestand aufweisen oder die Teilenummer in Loco-Soft unbekannt ist, erhalten Sie zunächst eine Übersicht der Ersatzteile und Arbeiten aus dem Derendinger Warenkorb. Sie erkennen an der Ampelanzeige (gelb bzw. rot) ob es sich um einen Bestandsmangel oder eine unbekannte Ersatzteilnummer handelt. Bei Bestandsmangel bestimmen Sie, ob das Teil in den Minusbestand gesetzt (>F12<) oder bestandsneutral berechnet (>F11<) werden soll.

Mit **>OK, bestätigen<** werden sämtliche Arbeiten und Ersatzteile, die mit einem Häkchen markiert sind, in den Auftrag bzw. Kostenvoranschlag übernommen.

